


金笛短信检测工具使用帮助

1.设备检测

- 1. 双击短信检测工具，即可进行设备检测。
- 2. 设备检测的界面如下所示。



2.发送短信

```
F:\SVNFolder\金笛短信终端\VC版\CD\tags\V1.6_Windows_Last\bin\Release32\JDCheck_16_05091750.e...

金笛短信设备检测 V1.6 2019-05-10 09:26:25
=====
端口号    波特率    AT标识    SMS卡号    信号强度    设备序列号
-----
COM1      115200    不AT      未读卡      无信号      无效序列号
-----
COM7      115200    OK        898602D00118F0073604    20,99      357621097506051
=====

cost time 2100 ms

回车键刷新 1发送短信 2接收短信 q退出

请输入接收短信的号码: 10086

请输入设备端口号 (例:选择COM3, 请输入3): 7

请输入短信内容:查询余额

端口 COM7 发送到 10086 的短信发送成功

金笛短信设备检测 V1.6 2019-05-10 09:26:55
=====
端口号    波特率    AT标识    SMS卡号    信号强度    设备序列号
-----
COM1      115200    不AT      未读卡      无信号      无效序列号
-----
COM7      115200    OK        898602D00118F0073604    20,99      357621097506051
=====

cost time 2092 ms

回车键刷新 1发送短信 2接收短信 q退出

半:
```

3.接收短信

```

F:\SVNFolder\金笛短信终端\VC版\CD\tags\V1.6_Windows_Last\bin\Release32\JDCheck_16_05091750.e...
金笛短信设备检测 V1.6 2019-05-10 09:26:55
=====
端口号    波特率    AT标识    SMS卡号    信号强度    设备序列号
-----
COM1      115200    不AT      未读卡      无信号      无效序列号
-----
COM7      115200    OK        898602D00118F0073604    20,99      357621097506051
=====

cost time 2092 ms

回车键刷新 1发送短信 2接收短信 q退出

请输入设备端口号 (例:选择COM3, 请输入3):

端口 COM7 接收短信成功 共 7 条短信
-----
第 1 条短信
发送号码: 10086
发送时间: 19-05-10 09:24:51
短信内容: 【余额查询】尊敬的用户,您好!您的总账户余额为17.05元,其中:主帐户余额为17.05元,副帐户余额为0元。【中国移动】
-----
第 2 条短信
发送号码: 10086
发送时间: 19-05-10 09:20:47
短信内容: 【余额查询】尊敬的用户,您好!您的总账户余额为17.05元,其中:主帐户余额为17.05元,副帐户余额为0元。【中国移动】
-----
第 3 条短信
发送号码: 10086
发送时间: 19-05-10 09:20:14
短信内容: 【余额查询】尊敬的用户,您好!您的总账户余额为17.05元,其中:主帐户余额为17.05元,副帐户余额为0元。【中国移动】
-----
第 4 条短信
发送号码: 10086
发送时间: 19-05-06 14:00:51
短信内容: n/ZQJBRVn)。如欠费停机,建议您充值交费后重启手机,确保顺畅使用。【中国移动】携??
-----
半:

```

4.命令行操作

1. 在程序所在目录,按住Shift键,点击鼠标右键,弹出选择菜单。
2. 查看帮助

在命令行窗口中输入 JDCheck.exe /? 可以查看帮助文档。

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

F:\SVNFolder\金笛短信终端\VC版\CD\tags\V1.6_Windows_Last\bin\Release32>JDCheck_16_05091750.exe /?

-----
金笛软件 版权所有 www.sendsms.cn
-----

1. 执行金笛检测工具 执行JDCheck.exe
2. 查看帮助信息 执行JDCheck.exe help 可以输出本帮助信息
3. 通过所有串口设备发送短信 执行 JDCheck.exe [空格] 手机号1,手机号2... [空格] "短信内容 "
4. 通过指定串口设备发送短信 执行 JDCheck.exe [空格] 串口号1,串口号2... [空格] 手机号1,手机号2, ... [空格] "短信
注意: 如果短信内容中有空格,需要用双引号(")括起来,短信内容中的双引号(")需要转义为\"
例1: 通过端口COM3给18300000000发送内容为"北京金笛短信 欢迎使用"的短信则输入
命令1: JDCheck.exe 3 18300000000 "北京金笛短信 欢迎使用"
例2: 通过端口COM3,COM4 给18300000000,18500000000 发送内容为"北京金笛短信 欢迎使用"的短信则输入
命令2: JDCheck.exe 3,4 18300000000,18500000000 "北京金笛短信 欢迎使用"

F:\SVNFolder\金笛短信终端\VC版\CD\tags\V1.6_Windows_Last\bin\Release32>
```

3. 发送短信

根据帮助文档提示,可以在命令行发送短信

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe

F:\SVNFolder\金笛短信终端\VC版\CD\tags\V1.6_Windows_Last\bin\Release32>JDCheck_16_05091750.exe 10086 查询余额
{
  "code": 0,
  "message": "param is ok",
  "result": [
    {
      "code": 0,
      "com": "COM7",
      "message": "Succeed",
      "number": "10086",
      "time": "2019-05-10 09:47:14"
    }
  ]
}

F:\SVNFolder\金笛短信终端\VC版\CD\tags\V1.6_Windows_Last\bin\Release32>
```